

INSTALLATION AV KLIENT

BOOK-IT 7.1

2013-11-27

Innehållsförteckning


Förberedelse inför installation av klient 7.1	3
Installation.....	4
Konfigurationsfilen BOOK-IT 7.1 Config	5
Offline	6
BOOK-IT Boot Automatisk uppgradering av klienten.....	7
Inställningar	8

FÖRBEREDELSE INFÖR INSTALLATION AV KLIENT 7.1

Klicka på Start-knappen i Windows, välj menyn *Program* och därefter mappen *Axiell Bibliotek*. Välj filen *BOOK-IT 7.0* (eller *6.1*) *Config* och kontrollera värdet i fältet *URL* och *Användarnamn*. I fältet *URL* ska det stå:

jdbc:oracle:thin:@//bookit:1521/bi30 där värdet *bookit* kan vara utbytt mot t.ex. ett IP-nr.

I fältet *Användarnamn* är det vanligaste värdet *bookit0*, såvida inte BOOK-IT installationen innehåller flera instanser (scheman), då kan värdet vara t.ex. *bookit1*, *bookit2* etc. Ta en skärmdump av Config-filen för att ha värdena framför dig när du ska installera klient 7.1.



Figur 1. BOOK-IT Config version 7.0

Installation

Installationsfilen kan hämtas från vår Support sida på samma ställe som du hittade detta dokument:

<http://www.axiell.se/bookit/support/version-7.1>.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på *Version 7.1*. Under avsnittet *Klient till BOOK-IT 7.1* finns länkar för nedladdning av klienten.

Det krävs administratörsbehörighet för att installera klienter. En skillnad från tidigare versioner är att man inte behöver ha administratörsbehörighet för att köra BOOK-IT, och alla filer som sparas hamnar i användarens katalog.

Filerna .exe- och .msi ger exakt samma resultat. Msi-filen ska endast användas om din IT-avdelning informerat dig om det. Standardkatalog är: *C:/Program/bookit71* alt. */Program (x86)/bookit71*. Det går att ange en annan katalog än den som föreslås.

OBS! Om man vill installera en BOOK-IT 7.1-klient parallellt med en tidigare version av 7.1-klienten så måste man avinstallera den tidigare klienten! Men det går utmärkt att ha flera olika BOOK-IT-klienter samtidigt, t.ex. 7.0 och 7.1. Avinstallation görs genom Windowsfunktionen "*Lägg till / Ta bort program*" i Kontrollpanelen. Välj de BOOK-IT-komponenter som visas i listan en och en.


När installationen är klar finns det en genväg för BOOK-IT 7.1 på pc:ns skrivbord med denna symbol



och en ny programgrupp *Axiell Bibliotek* i menyn *Program* under *Start*-knappen i Windows.

Konfigurationsfilen BOOK-IT 7.1 Config

Starta *BOOK-IT 7.1 Config* och kontrollera att det värde som står i fältet *URL*: överensstämmer med det värde som stod i fältet *URL*: i den förra versionens config-fil. Om det inte överensstämmer: ändra värdet i fältet *Server*, där det står *bookit* som standard, till det värde som står i fältet *URL* i den förra versionens config-fil.



The screenshot shows the 'BOOK-IT Config' window with the following fields and values:

- URL: jdbc:oracle:thin:@//bookit:1521/bi30
- Server: bookit
- Port: 1521
- SID: bi30
- Användarnamn: bookit0
- Lösenord: (empty)
- Nyckel: axiell
- Offline dir: .
- Install dir: .
- Java heap space: 128
- Inloggning:
 - Visa "Förvalt cirkulationsställe"
 - Värde "Förvalt cirkulationsställe"
- Avancerade cacheinställningar (ÄNDRAS INTE):
 - Inaktivitets-timeout för cache: 30 sek.
 - Tid för koll av cacheinställningar: 300 sek.
 - Validera cachade uppkopplingar.

Buttons at the bottom: Ok, Spara, Återställ, Stäng.

Figur 2. *BOOK-IT Config* version 7.1

Om *BOOK-IT*-servern delas med andra bibliotek, d.v.s. om biblioteken har helt separerade databaser, s.k. instanser eller scheman - det gäller alltså inte om biblioteket har flera kontoorganisationer – så måste du kontrollera att rätt namn är angivet i fältet *Användarnamn*. Läs mer under rubrik 1. *Förberedelse inför installation av klient 7.1*.

Det finns möjlighet att konfigurera klienten så att användaren tvingas välja enhet och cirkulationsställe.

Om kryssrutan *Värde förvalt cirkulationsställe* bockas av så måste användaren vid inloggning bocka i *Förvalt cirkulationsställe* alternativt välja annan enhet.

Om också kryssrutan *Visa förvalt cirkulationsställe* bockas av i Config så visas inte *Förvalt* utan användaren måste alltid välja enhet i listrutan.

Avancerade cacheinställningar (ÄNDRAS INTE) – ska alltså inte ändras!

Offline

Under uppgraderingen kan du använda Offline-klienten för utlån och återlämningar. Observera att du **måste** använda den senaste klienten d.v.s. **version 7.1**.

Fältet *Offline dir* har en punkt som värde. Den anger att filer som skapas när du kör offline lägger sig i katalogen `C:\Users\\BOOKIT\Offline`. En annan sökväg kan anges genom att klicka på katalogikonen längst till höger i fältet *Offline dir*. Vid start av Offline skapas en underkatalog */Offline*, som offline-filerna sparas i.

Läs mer om hur offline fungerar i dokumentet *Offline 7.1* som du hämtar på vår supportsida, under version 7.1. Loggfiler från klienten sparas i den katalog som finns angiven i systemparametrarna: `LOG_PATH`, `LOG_PATH1`, `LOG_PATH2`, eller `LOG_PATH3`. Klienten provar dem i tur och ordning. Den första sökväg klienten har åtkomst till kommer att användas för att spara loggfiler i. Grundinställningen i dessa parametrar är att filerna sparas i katalogen `C:\Users\\BOOKIT\log`.


BOOK-IT Boot

Automatisk uppgradering av klienten

Funktionen *BOOK-IT Boot* är ett verktyg för att uppdatera BOOK-IT klienten utan att behöva installera om den. *BOOK-IT Boot* är en fristående funktion som installeras tillsammans med BOOK-IT klienten.


Om du inte vill använda *BOOK-IT Boot* kan du stänga av den, antingen lokalt på respektive klientinstallation eller via BOOK-IT servern. I det senare fallet styr man samtliga klienter som använder en viss server.

Funktionen säkerställer att rätt version av klientprogramvaran används baserat på vilken BOOK-IT server klienten jobbar mot. Varje gång du startar klienten kommer den se om det finns någon uppdatering. Om uppdatering finns kommer denna laddas ner till klienten och sedan startas BOOK-IT klienten. Du har möjlighet att avbryta en uppdatering – under uppdateringen visas en dialogruta där du kan bocka i att du vill starta befintlig version direkt istället för att vänta på uppdateringen.



Inställningar

En inställning måste göras på klienten; Öppna programmet *config.exe* som följer med BOOK-IT klienten och ligger i installationskatalogen under *Program | Axiell Bibliotek*.



I fliken *Uppdatering* måste BOOK-IT:s webserver pekas ut. Det är samma server som t.ex. Freelib och/eller ALMA ligger på. Om du är osäker på namnet kan du kontrollera systemparametern *RPT_URL* – parametern inleds med webbservers namn.

Exempel från *RPT_URL*:

<http://opac.tyreso.se/reportgenerator/rwervlet?>

Ange namnet utan inledande *http://* fram till */report.....*

Exempel:

opac.tyreso.se

Klientuppdateringen görs via port 80. Om en annan port ska användas ska du ange port efter servernamnet, t.ex.

opac.tyreso.se:85

Om du vill stänga av uppdateringsfunktionen lokalt på klienten ska fältet *BOOK-IT* webserver vara tomt.
På servern anger systemparametern 'C_AUT_UPGRADE' om automatisk uppdatering ska vara påslagen eller inte.
Observera att om du har en BOOK-IT-klient i gång, och startar en till och denna uppdateras så bör du stänga båda klienterna så att du inte riskerar att ha två olika versioner igång samtidigt.